Instrukcja użytkowania systemu

- 1. W pierwszej kolejności należy skalibrować kamerę w celu uzyskania niezbędnych parametrów opisanych w pracy. W tym celu należy:
 - a. Otworzyć skrypt /camera_calibration/take_picture.py i edytować źródło kamery. Skrypt odpowiada za pobranie ujęć obrazu wideo, które zostaną wykorzystane podczas procesu kalibracji kamery.


cap = cv2.VideoCapture('http://live.uci.agh.edu.pl/video/stream1.cgi?start=1543408695

b. Wykonać skrypt /camera_calibration/take_picture.py. Podczas pobierania ujęć należy przed kamerą wykorzystać wzorzec szachownicy 8x6.



Zdjęcia wzorca powinny być pobrane z różnych ujęć.

- c. Uruchomić skrypt /camera_calibration/calibration.py. Po zakończonej kalibracji w folderze camera_calibration zostanie utworzony plik calibration.npz zawierający informacje na temat kalibrowanej kamery. Plik ten należy przenieść do folderu settings.
- 2. Kolejnym krokiem niezbędnym do uruchomienia programu jest określenie regionu zainteresowania oraz wzorca skalującego odległość 6 metrów. W tym celu należy wybrać przykładowy obraz pobrany z kamery (można wykorzystać do tego skrypt *take_picture.py*) oraz umieścić go w folderze *settings* pod nazwą *not_calibrated.jpg*. Następnie uruchomić skrypt /*settings/get_roi.py*. Efektem działania skryptu będzie skalibrowany obraz z kamery o nazwie *calibration_result.jpg*. Następnym krokiem jest wybranie pikseli stanowiących region zainteresowania. Należy wybrać 4 współrzędne zaczynając od lewego dolnego rogu a kończąc na lewym górnym rogu (piksele wybierane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Podczas wybierania regionu zainteresowania należy tak wybrać piksele, aby odzwierciedlały one płaszczyznę, po której poruszają się piesi. Kolejnym etapem jest wybór 3 nieliniowych punktów, które stanowią odległości 6 metrów. Rysunek poniżej obrazuje kolejność wybierania opisanych współrzędnych:



Tak wybrane punkty należy zapisać do pliku *settings/settings.json* (atrybut *roi_points*), zachowując opisaną kolejność oraz format w postaci: [[130, 718], [1080, 718], [376, 181], [284, 181], [356, 560], [654, 517], [351, 463]].

3. W kolejnym kroku należy określić region zainteresowania dla obliczania charakterystyki szerokości ramion pieszych, która opisuje zajmowaną przez pieszych przestrzeń. Należy wybrać 4 punkty na skalibrowanym obrazie, które określą czworokąt w obrębie którego będą dokonywane obliczenia. Należy zwrócić uwagę aby wybrane współrzędne zakreślały element sceny, w którym piesi znajdują się jak najbliżej kamery. Dzięki temu estymacja będzie lepsza. Poniższy rysunek obrazuje kolejność wyznaczania współrzędnych:




Wybrane współrzędne należy zapisać do pliku *settings/settings.json* (atrybut *roi_for_person_width*) z zachowaniem powyższej kolejności oraz formatu: [[130, 719], [1000, 719], [1000, 455], [130, 455]].


- 4. Kolejnym krokiem jest określenie częstotliwości zapisywania ramek wynikowych, które zawierają informacje na temat wykrytych osób wraz z ich identyfikatorem. Opcja ta służy głównie do celów debugowania. Należy wybrać liczbę całkowitą oraz zapisać do pliku /settings/settings.json (atrybut save_frames_every). Jeśli użytkownik nie chce zapisywać opisanych rezultatów, należy wpisać liczbę 0.
- 5. Następnie należy z poziomu terminala uruchomić system, należy wpisać komendę (dla systemu Windows) *python main.py --run_gui=True* (komenda uruchamia system z interfejsem graficznym, jest to zalecane podczas pierwszego uruchomienia).
- 6. W kolejnym kroku należy określić źródło wideo, które będzie poddane analizie (może być to nagrany klip lub też publiczny adres kamery) oraz folder, do którego będą zapisywane rezultaty wraz z przechwyconymi ramkami wynikowymi.




- 7. Następnie należy określić ilość analizowanych ramek. Dostępne są 2 opcje:
 - a. *Infinite (Till video stream will terminate)* która oznacza analizę do momentu, w którym wideo się zakończy.
 - b. *Specified* która oznacza określoną liczbę ramek. Należy wówczas podać ich całkowitą liczbę.



8. Następnie należy wybrać charakterystyki, które będą obliczane.



9. W ostatnim kroku należy kliknąć przycisk *Start analyzing*. Rozpocznie to proces analizy wideo. Analizę można przerwać klikając przycisk *Stop analyzing*.



- Przyciski *Next* oraz *Back* widoczne na powyższych rysunkach służą odpowiednio do przechodzenia pomiędzy ekranami interfejsu graficznego systemu.
- 10. Wyniki są zapisywane w postaci plików json w katalogu określonych podczas konfiguracji.

Proces kalibracji kamery oraz wyboru punktów regionów zainteresowań został wykonany dla kamery zlokalizowanej na głównej alei AGH.